

Ежедневно более миллиарда человек в мире используют Интернет для работы, покупок, игр, чтения новостей и общения. Для детей Интернет — одновременно и виртуальный учебный класс, и площадка для игр. Но в связи с широким распространением мощных поисковых механизмов, приложений для работы с социальными сетями, дешевых компьютерных и цифровых устройств, служб для публикации фотографий и видео, всемирная сеть наполнилась информацией, которая не подходит для просмотра несовершеннолетними. Неудивительно, что родители стремятся оградить своих детей от подобной информации.

Операционная система Microsoft Windows 7 содержит мощный и современный инструмент контроля над работой детей за компьютером — Родительский Контроль (Parental Control). Используя функционал Родительского Контроля в Windows 7, вы обретете уверенность в том, что полностью контролируете, как члены семьи используют компьютер в целом и ресурсы сети Интернет в частности, и убедитесь, насколько это теперь безопасно и просто!



### Полезные ресурсы

[www.microsoft.ru/protect](http://www.microsoft.ru/protect)

[www.microsoft.ru/security](http://www.microsoft.ru/security)

# Безопасно и просто: Родительский контроль



 Windows 7

© Владелец товарных знаков Microsoft, Windows 7 и логотипов Windows 7, Office, зарегистрированных на территории США и/или других стран, и владельцем авторских прав на их дизайн является корпорация Microsoft.

 Windows 7

# Безопасно и просто: родительский контроль в Windows 7

Для того, чтобы активировать функцию родительского контроля в Windows 7:

1. Нажмите → **Панель управления** → **Учетные записи пользователей и семейная безопасность** → **Родительский контроль**. Щелкните на учетную запись пользователя, чью работу за компьютером вы хотели бы контролировать. Если учетной записи нет, щелкните **Создать новую учетную запись**.

## Выбор пользователя и настройка параметров родительского контроля

Возможности родительского контроля

Пользователи



Глава семейства  
Администратор компьютера  
Защита паролем

Если нужно установить родительский контроль за пользователем, которого нет в этом списке, создайте для него новую учетную запись пользователя.

[Почему для этого нужна учетная запись?](#)

2. В появившемся окне в настройке **Родительский контроль** выберите **Включить, используя текущие параметры**. Теперь вы можете установить ограничения по времени использования компьютера, а также играм и программам, которые можно запускать.

## Выбор действий, разрешенных пользователю Сын

Родительский контроль:

- Включить, используя текущие параметры
- Выкл.

Параметры Windows

**Ограничения по времени**  
Ограничение времени работы на компьютере пользователя Сын

**Игры**  
Управление доступом к играм по категории, содержанию и названию

**Разрешение и блокировка конкретных программ**  
Разрешение и блокировка всех программ на компьютере

Текущие параметры:



Сын  
Обычный доступ  
Без пароля

Ограничения по времени: **Выкл.**


Категории игр: **Выкл.**

Ограничения на запуск программ: **Выкл.**

3. Для того, чтобы установить ограничения времени использования компьютера, щелкните **Ограничения по времени** в появившемся расписании выделите мышкой дни и часы, в которые разрешается использовать компьютер. Позже вы можете отредактировать выбранное расписание.

## Задание времени, в которое Сын сможет работать на компьютере

Выделите курсором время, когда работа за компьютером будет запрещена или разрешена.



4. Для того, чтобы установить ограничения по категориям игр, щелкните **Игры**. В открывшемся окне выберите, может ли пользователь запускать игры. Если выбрано **Да**, то доступно две настройки: **Задать категории для игр** и **Запрещение и разрешение игр**. Щелкните **Задать категории для игр**. Здесь вы можете выбрать в игры с какой оценкой может играть пользователь. Также можно разрешить или запретить игры, категория которых не указана.

## Выбор типов игр, в которые может играть Сын

Может ли Сын играть в игру, у которой нет оценки?

- Разрешить игры, категория которых не указана
- Блокировать игры, категория которых не указана

В игры с какой оценкой может играть Сын?  
Entertainment Software Rating Board определяет следующие возрастные категории.



**Для детей**  
Если игра имеет оценку "EC" ("Для детей младшего возраста"), ее содержание подходит для детей от 3 лет. Игры этой категории не содержат материалов, которые родители могли бы считать неподходящими.

**Для всех**  
Если игра имеет оценку "E" ("Для всех"), ее содержание подходит для лиц от 6 лет. Игры этой категории могут содержать минимальное количество сцен насилия, некоторое комическое озорство или умеренные выражения.

5. Для того, чтобы разрешить или заблокировать конкретную программу, щелкните **Разрешение и блокирование конкретных программ**. Если выбрать пункт «... может работать только с разрешенными программами», то в окне ниже появится список программ. Галочками необходимо отметить разрешенные программы. Добавить программу к списку можно кнопкой **Обзор**.

## Выбор программ, которые может использовать Сын

- Сын может использовать все программы
- Сын может работать только с разрешенными программами

Выберите программы, которые разрешается использовать:

| Файл   | Описание                               | Название                  |
|--|--|---------------------------|
| C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{60DE4033-9503-48D1-A483-7846BD217CA5}\setup.exe | Setup.exe                              | InstallShield             |
| C:\Program Files\Virtual Machine Additions\cdeject.exe   | Virtual Machine Additions ISO Eject... | Virtual Machine Additions |

6. Чтобы ограничить детей — пользователей компьютера от просмотра веб-сайтов сомнительного содержания, необходимо загрузить пакет **Семейная безопасность** с веб-узла <http://download.live.com/familysafety>, следуя инструкциям на указанной странице. Выберите компонент **Семейная безопасность** и нажмите **Установить**. После установки появится приветственное окно **Windows Live!** Если у вас нет LiveID, то вы можете его создать, нажав на кнопку **Зарегистрироваться**. Запустите программу **Семейная безопасность**. Для этого щелкните → **Все программы** → **Windows Live** → **Семейная безопасность Windows Live**. В появившемся окне **Фильтр Семейной безопасности Windows Live** щелкните **Добавить членов семьи и управлять ими на этом компьютере**. Введите свой идентификатор Windows Live ID и пароль. Поставьте галочку в поле **Контроль учетной записи** напротив имени необходимого пользователя. Нажмите **Далее**, в появившемся окне в выпадающем списке **Пользователи Семейной безопасности** выберите пункт **Добавить** и нажмите кнопку **Сохранить**. В следующем окне будут показаны итоговые результаты. По умолчанию применяется базовый веб-фильтр и включается создание отчетов о действиях. Для того, чтобы изменить эти параметры, необходимо зайти на сайт <http://familysafety.live.com> и, выбрав нужного пользователя, настроить необходимые параметры согласно подсказкам, указанным на странице.

## Выберите учетные записи Windows, которые необходимо

отслеживать на компьютере FAMILYPYC

Стандартные учетные записи Windows

Контроль учетной записи



Сын  
Без пароля

[Создать новую стандартную учетную запись Windows](#)

Администраторы Windows

Контроль учетной записи

Рекомендуем создавать для детей учетные записи обычного пользователя. [Почему?](#)



Глава семейства  
Защищена паролем

Далее

Отмена